Einstellungen zum Veröffentlichen von Bildern auf Flickr

Diese Kurzanleitung beschreibt die nötigen Einstellungen, um mit pixafe Transfer Bilder auf einem Flickr Konto veröffentlichen zu können.

Die Konfiguration besteht aus 2 Schritten:

1. Erstellen von 2 Anwendungsschlüsseln auf Flickr – die die Berechtigung erteilen auf dem zugehörigen Flickr Konto Bilder posten zu können
2. Notieren der beiden Schlüssel (Schlüssel und Geheimer Schlüssel) und Eintragen der in den Einstellungen von pixafe Transfer

Einstellungen in Flickr

Um die erforderlichen Schlüssel in Flickr zu erhalten, melden Sie sich bitte mit dem Flickr Konto an, in das Bilder mit pixafe Transfer hochgeladen werden sollen. Wechseln Sie dann auf die Seite https://www.flickr.com/services/api/misc.api_keys.html und klicken auf *Beantrage jetzt online deinen Schlüssel* siehe roter Pfeil



Wählen Sie darauf *Nicht kommerziellen Schlüssel beantragen*



Geben Sie bitte anschließend den Namen und eine Beschreibung Ihrer neuen Flicker-Anwendung ein. Nach dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen klicken Sie bitte auf *Senden*.



Sofort nach dem Senden werden die erzeugten Schlüssel ausgegeben:



Diese beiden Schlüssel müssen in pixafe Transfer einmal eingetragen werden, ab dann kann auf Flickr geposted werden.

Einstellungen in pixafe Transfer

Suchen Sie in pixafe ein Bild (oder mehrere Bilder), das Sie auf Flickr übertragen möchten. Wählen Sie dann in pixafe den Menübefehl Bild-Ablage-Transfer, es öffnet sich pixafe Transfer im Einzelbild-Modus.

Wechseln Sie in den Reiter „Social Media“ und geben Sie bitte die Emailadresse des Flickr Kontos ein, in das Sie die Bilder hochladen möchten.

Dazu klicken Sie auf das Personen-Icon und bestätigen die Eingabe der Emailadresse mit Enter.

Wechseln Sie dann in den Reiter „Einstellungen“ und geben Sie dort bitte die zwei Schlüssel der Flickr App ein:



Wechseln Sie bitte erneut in den Reiter „Social Media“, dort können Sie sich dann durch Klick auf den grünen Pfeil mit Flickr verbinden. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie sich bei Flickr anmelden können: Geben Sie bitte Ihre Kennung ein und klicken Sie nach Eingabe des Passwortes auf *Anmelden*.



Es erscheint sodann ein Hinweis darauf, dass die Anwendung nur mit dem aktuellen Konto verwendet werden kann:



Bestätigen Sie diesen Hinweis bitte mit OK. Darauf sind Sie mit Flickr verbunden. Durch Klick auf den blauen Pfeil in pixafe Transfer können Sie die Bilder mit der daneben angezeigten Beschreibung auf Ihre Pinnwand in Flickr kopieren:

Diese Einstellungen sind nur für den ersten Aufruf von Flickr aus pixafe Transfer erforderlich. Bei erneuter Benutzung von pixafe Transfer sind Sie sogleich angemeldet und können einzelne oder mehrere Bilder auf Flickr hochladen.